En continuant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin d'assurer le bon déroulement de votre visite et de réaliser des statistiques d'audience. En savoir plus et gérer les cookies (/fr/politique-cookies.xml). Ok

(Un support dédié sur So you Start vous permettent de prendre en option jusqu'à 128 IP failover. Quelques secondes suffisent pour basculer une IP FO ou un bloc de plusieurs IP d'un serveur A vers un serveur B.

Ces IP vous permettent d'éviter les interruptions que causerait une défaillance hardware, une charge trop importante ou tout autre souci pouvant survenir sur votre infrastructure.

Tarifs Utilisations Cas d'usage Interactions avec OVH.COM

Tarifs des IP et blocs de plusieurs IP

Jusqu'à 128 IP et/ou 16 slots* disponibles parmi :

	IP Failover individuelle	Bloc d'IPs
Quantité d'IP/Slot	1 IP (/32)	4 IP (/30) 8 IP (/29) 16 IP (/28)
Frais d'activation	2.00€ HT /IP	
Abonnement mensuel**	2.00€ HT /IP	

* : les slots représentent la quantité de routes disponibles pour l'adressage de vos IP et blocs d'IP. Un slot peut accueillir indifféremment 1 IP ou 1 bloc de plusieurs IP. Limitation de 16 slots et/ou 128 IP par serveur.

** : hors IP incluses avec votre serveur.

Utilisations de l'IP Failover

Veillez à effectuer la configuration de vos hébergements sur l'IP failover et non sur l'IP fixe du serveur. De cette manière, toute la configuration liée à l'IP FO est conservée lors de la bascule vers un autre serveur.

Lors de cette opération, il vous incombe de copier vos configurations et vos projets vers le nouveau serveur. Puisque la configuration est liée à l'IP FO, inutile de tout reparamétrer sur l'IP fixe du nouveau serveur. Les configurations et les données sont identiques : tout fonctionnera donc comme avant.

Cas d'usage

1) Changer ou upgrader votre serveur

Dans cet exemple, le serveur dédié A (avec son IP fixe A) héberge vos données, configurées avec une IP failover Z.

Dans le cas où votre serveur A manque de puissance pour héberger vos données, vous prenez un nouveau serveur : le serveur B, doté d'une IP fixe B.

a) Dans un premier temps, vous procédez à la copie de vos fichiers de configurations et de vos données présents sur le serveur A, vers le serveur B.

b) Puis vous basculez le routage de l'IP FO Z : du serveur A vers le B. Vos fichiers de configuration, tout comme vos données, fonctionnent sur le nouveau serveur B puisqu'ils sont liés à l'IP FO. Les configurations SMTP, POP3, Apache, DNS, MySQL... ne changent pas.

2) IP failover et serveurs de backup

Dans cet exemple, vous disposez de deux serveurs : un serveur principal (serveur A) et un serveur de backup (serveur B).

Sur votre IP FO Z sont configurées vos données et celle-ci est routée sur le serveur A. Vous procédez régulièrement à des sauvegardes de vos données en copiant celles-ci sur le serveur B.

a) Quand votre serveur A dysfonctionne, vous basculez le routage de l'IP FO Z vers le serveur B. Ainsi, le temps que vous répariez le serveur A, le serveur B s'occupe de faire fonctionner vos projets.

b) Dès que votre serveur A est de nouveau opérationnel, il vous suffit de copier vos données du serveur B vers le serveur A et de rebasculer le routage de l'IP failover Z vers le serveur A.

Ce cas de figure est doublement avantageux :

- Vous sauvegardez les données présentes sur le serveur A ;

- Le serveur B est sollicité en cas de dysfonctionnement du serveur A.

3) Utilisation de plusieurs IP fail over

Dans le cas où vous hébergez plusieurs sites, il vous est possible d'utiliser 2 IP failover et ainsi en héberger une partie sur une IP FO Y, et une autre sur une IP FO Z.



Si le serveur A manque de puissance pour supporter l'hébergement des sites liés aux IP FO Y et Z, il faut alors choisir un nouveau serveur B et basculer vers celui-ci le routage de l'IP failover Z uniquement. Ainsi le serveur A est allégé : soulagé de l'hébergement des sites de l'IP FO Y, il travaillera de nouveau efficacement.



4) L'international

Développer des projets à l'échelle mondiale va de pair avec une attention particulière portée au volet SEO (référencement naturel). Or, le pays sur lequel est liée l'adresse IP influe directement sur le positionnement dans les moteurs de recherche. Avec So you Start, il est possible d'héberger un projet sur un serveur A et y associer des IP failover UK, ES, DE et PL.



Interactions avec OVH.COM

Les IP failover sont une technologie unique, développée par OVH.com. Les serveurs So you Start peuvent en bénéficier.

Les IP failover So you Start sont compatibles entre tous les serveurs de la gamme So you Start.

Les IP failover So you Start peuvent être migrées d'un serveur dédié So you Start vers un serveur dédié OVH.com.

Les IP failover ne peuvent pas être migrées d'un serveur dédié OVH.com vers un serveur dédié So you Start.

Besoin d'aide ?

Appelez-nous au
0972 100 111
(tel:0972100111)
Prix d'un appel vers un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h

+33 9 72 10 01 11
(Prix d'un appel vers un poste fixe en France)

© So you Start. Tous droits réservés. Mentions légales (/fr/mentions-legales.xml) Espace client (https://eu.soyoustart.com/manager/?lang=fr_FR#/login) API

Conformément à la Directive 2006/112/CE modifiée, à partir du 01/01/2015, les prix TTC sont susceptibles de varier selon le pays de résidence du client (par défaut les prix TTC affichés incluent la TVA française en vigueur).